

ソフトウェアエンジニアリング - サポート #11

ArcGIS 10.2.1 Engineのインストール

2014/06/01 03:48 - 高橋 徹

ステータス:	終了	開始日:	2014/06/01
優先度:	通常	期日:	2014/06/01
担当者:	高橋 徹	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
ArcGIS Engine 10.2 (Standard SU) がインストールされたWindows 7 x64マシンに、ArcGIS 10.2.1 Engineをインストールし、インストールの条件、手順を明らかにすることで今後同一条件でのインストールに資する情報とする。			

履歴

#1 - 2014/06/01 05:22 - 高橋 徹

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

ArcGIS 10.2.1 Engine インストールガイドを参照しインストールを実施

お使いのコンピュータにArcGIS 10.1 Engine、ArcGIS 10.2 Engineがインストールされている場合、アンインストールせずにArcGIS 10.2.1 Engineをアップグレードインストールすることができます。

- ArcGIS 10.2.1 Engineのインストール
 - ArcGIS_Engine_1021_ja_139351.exe を実行
 - 日本語パックも自動インストール
- ArcObjects SDKのインストール
 - ArcObjects_SDK_for_NET_Framework_1021_139088.exe を実行
 - ライセンスはキャンセル
 - ArcObjects_SDK_for_Java_Windows_1021_139089.exe を実行
 - ライセンスはキャンセル
- ArcGIS 10.2.1 Engine国内パックのインストール
 - JpnPack_Engine10_2_1.msi を実行
- ジオプロセッシング64bitのインストール
 - ArcGIS_BackgroundGP_for_Engine_1021_ja_139339.exe を実行
- パッチ等のインストール
 - ArcGIS-1021-E-SSDCP-Patch.msp の実行
 - ArcGIS-1021-E-ChangeCPtoShift_JIS.zip を解凍し、パッチファイルを実行
- JpnPack_Snippets10_2.msi の実行
- ArcObjects_SDK_for_CPP_Windows_1021_139331.exe の実行